

Valve Inventory

Getting started on Windows | Como começar no Windows

English on the left, português à direita.

ENGLISH

This is the short route from the zip file you downloaded to the program window open on your screen. It only covers Windows, and it assumes somebody sent you the exported copy of the collection rather than you fetching it from GitHub.

You do not need to know anything about programming. There are two commands in the whole guide, and if the first step works you will not have to type either of them.

0. What you need

- A Windows PC.
- **Python 3.8 or newer.** If you already installed Python 3.13, that is done - nothing more to install.
- The file `valve-inventory.zip` that you downloaded from Dropbox.
- About ten minutes.

Nothing else is needed. The database is a single file that Python already knows how to read - there is no server to install, no account to create and nothing goes over the internet.

1. Unpack the zip first

When you double-click the zip, WinRAR (or Windows itself) shows you what is inside. That is only a **preview** - the files are still packed and the program will not run from there.

Do this instead:

- Right-click `valve-inventory.zip` in the Downloads folder.
- Choose **Extract to valve-inventory** (WinRAR) or **Extract All...** (Windows).
- When it asks where, put it somewhere short and easy to type - `C:\valve-inventory` is ideal.
- Wait for it to finish. It is a large archive if the datasheets came with it.

Why it matters: opening a file from inside WinRAR copies it to a temporary folder on its own, without the other files it needs. The program will fail there even when everything is correct.

2. Check the folder

Open `C:\valve-inventory` in File Explorer. You should see these among the files:

PORTUGUÊS

Este é o caminho curto entre o ficheiro zip que descarregou e a janela do programa aberta no seu ecrã. Só cobre o Windows e parte do princípio de que alguém lhe enviou a cópia exportada da colecção, em vez de a ter ido buscar ao GitHub.

Não precisa de saber nada de programação. Há dois comandos em todo o guia e, se o primeiro passo resultar, não terá de escrever nenhum deles.

0. O que é preciso

- Um PC com Windows.
- **Python 3.8 ou mais recente.** Se já instalou o Python 3.13, está feito - não há mais nada para instalar.
- O ficheiro `valve-inventory.zip` que descarregou da Dropbox.
- Cerca de dez minutos.

Não é preciso mais nada. A base de dados é um único ficheiro que o Python já sabe ler - não há servidor para instalar, nem conta para criar, e nada passa pela internet.

1. Extrair primeiro o zip

Quando faz duplo clique no zip, o WinRAR (ou o próprio Windows) mostra-lhe o que está lá dentro. Isso é apenas uma **pré-visualização** - os ficheiros continuam compactados e o programa não corre a partir daí.

Faça antes assim:

- Clique com o botão direito em `valve-inventory.zip`, na pasta Transferências.
- Escolha **Extrair para valve-inventory** (WinRAR) ou **Extrair Tudo...** (Windows).
- Quando perguntar onde, escolha um sítio curto e fácil de escrever - `C:\valve-inventory` é o ideal.
- Espere que termine. É um arquivo grande se vier com as folhas de dados.

Porque é importante: abrir um ficheiro de dentro do WinRAR copia-o sozinho para uma pasta temporária, sem os outros ficheiros de que precisa. O programa falha aí mesmo quando está tudo bem.

2. Confirmar a pasta

Abra `C:\valve-inventory` no Explorador de Ficheiros. Deve ver estes ficheiros, entre outros:

```
run.bat
valves_gui.py
valves.db
docs\
data\
```

If instead you see one folder called valve-inventory with everything inside it, that is fine - just go into it. The folder you want is the one that directly contains run.bat.

3. Start it - the easy way

Double-click run.bat. That is the whole step.

A black window appears for a second and then the program window opens. Leave the black window alone - closing it closes the program.

- If Windows shows a blue “**Windows protected your PC**” box: click **More info**, then **Run anyway**. It says that about any file downloaded from the internet.
- If the black window appears and disappears with an error you cannot read, or nothing happens at all, go to step 5.

4. Put the program in Portuguese

Top right of the window there are two small flags. Click the **Portuguese flag** and the whole interface changes language. It remembers your choice the next time you open it.

Then **Ajuda > Guia do utilizador** gives you a walkthrough of the program itself, in Portuguese - what this guide deliberately does not cover.

5. The two black windows - this is the important part

If step 3 did not work you will need to type a command, and this is where it goes wrong for almost everybody. Windows has **two** black windows that look nearly identical and they are not interchangeable.

```
run.bat
valves_gui.py
valves.db
docs\
data\
```

Se em vez disso vir uma pasta chamada valve-inventory com tudo lá dentro, não faz mal - basta entrar nela. A pasta certa é aquela que contém directamente o run.bat.

3. Arrancar - a maneira fácil

Faça duplo clique em run.bat. É só isso.

Aparece uma janela preta durante um segundo e depois abre a janela do programa. Deixe a janela preta em paz - fechá-la fecha o programa.

- Se o Windows mostrar a caixa azul “**O Windows protegeu o seu PC**”: clique em **Mais informações** e depois em **Executar mesmo assim**. Ele diz isso de qualquer ficheiro vindo da internet.
- Se a janela preta aparecer e desaparecer com um erro que não consegue ler, ou se não acontecer nada, vá para o passo 5.

4. Colocar o programa em português

No canto superior direito da janela há duas bandeiras pequenas. Clique na **bandeira portuguesa** e toda a interface muda de idioma. A escolha fica guardada para a próxima vez que abrir.

Depois, **Ajuda > Guia do utilizador** dá-lhe um percurso pelo próprio programa, em português - aquilo que este guia de propósito não cobre.

5. As duas janelas pretas - esta é a parte importante

Se o passo 3 não resultou, vai ter de escrever um comando - e é aqui que quase toda a gente se engana. O Windows tem **duas** janelas pretas quase iguais, e não servem para o mesmo.

WRONG / ERRADO The Python window - do NOT type commands here

A janela do Python - NÃO escreva comandos aqui

```
Python 3.13.14 (tags/v3.13.14) [MSC v.1944 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> python valves_gui.py
  File "<python-input-4>", line 1
    python valves_gui.py
        ^^^^^^^^^^^^^^^
SyntaxError: invalid syntax
```

You can tell it by the >>> prompt and the line about “help, copyright, credits”. This window is Python itself: it only understands the Python language, not commands. Typing python valves_gui.py here gives SyntaxError; typing bash gives NameError. Nothing is broken - it is simply the wrong window.

Reconhece-a pela linha de comandos >>> e pela frase sobre “help, copyright, credits”. Esta janela é o próprio Python: só percebe a linguagem Python, não comandos. Escrever aqui python valves_gui.py dá SyntaxError; escrever bash dá NameError. Não está nada avariado - é apenas a janela errada.

To leave it, type `exit()` and press Enter, or just close the window.

Para sair, escreva `exit()` e carregue em Enter, ou feche simplesmente a janela.

RIGHT / CORRECTO The Command Prompt - this is where commands go

A Linha de Comandos - é aqui que os comandos se escrevem

```
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.4529]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Hernani> cd C:\valve-inventory

C:\valve-inventory> python valves_gui.py
```

You can tell it by the prompt ending in `>` and showing a folder, like `C:\valve-inventory>`. There is no `>>>` and no mention of copyright or credits.

6. Starting it from the Command Prompt

a. Press the **Windows key**, type `cmd` and press **Enter**. The Command Prompt opens - check it looks like the green box above, not the red one.

b. Go to the folder. Type this and press Enter:

```
cd C:\valve-inventory
```

The prompt should now read `C:\valve-inventory>`. If it does not, do not go on - see step 8.

c. Start the program:

```
python valves_gui.py
```

If Windows answers that python is not recognised, use this instead - it is the launcher that always comes with Python on Windows:

```
py valves_gui.py
```

Tip: instead of typing the folder path, open the folder in File Explorer, click the address bar, type `cmd` and press Enter. A Command Prompt opens already in that folder, so you can skip step 6b entirely.

7. If the collection looks empty

The collection lives in `valves.db`. If that file is in the folder, you have nothing to do here - the program opens it by itself.

If it is missing, or the program opens with no valves in it, rebuild it from the text copy in `data\`. In the Command Prompt, in the same folder:

```
python snapshot.py --restore
python test_smoke.py
```

The second command checks everything fits together and should end with `all checks passed`.

Reconhece-a pela linha que termina em `>` e mostra uma pasta, como `C:\valve-inventory>`. Não tem `>>>` nem fala de copyright ou credits.

6. Arrancar a partir da Linha de Comandos

a. Carregue na **tecla Windows**, escreva `cmd` e carregue em **Enter**. Abre a Linha de Comandos - confirme que se parece com a caixa verde acima e não com a vermelha.

b. Vá para a pasta. Escreva isto e carregue em Enter:

```
cd C:\valve-inventory
```

A linha deve passar a mostrar `C:\valve-inventory>`. Se não mostrar, não avance - veja o passo 8.

c. Arranque o programa:

```
python valves_gui.py
```

Se o Windows responder que python não é reconhecido, use antes isto - é o lançador que vem sempre com o Python no Windows:

```
py valves_gui.py
```

Sugestão: em vez de escrever o caminho da pasta, abra a pasta no Explorador de Ficheiros, clique na barra de endereço, escreva `cmd` e carregue em Enter. Abre uma Linha de Comandos já nessa pasta, e assim pode saltar o passo 6b.

7. Se a colecção aparecer vazia

A colecção está no ficheiro `valves.db`. Se esse ficheiro estiver na pasta, não tem nada a fazer aqui - o programa abre-o sozinho.

Se faltar, ou se o programa abrir sem nenhuma válvula, reconstrua-o a partir da cópia em texto que está em `data\`. Na Linha de Comandos, na mesma pasta:

```
python snapshot.py --restore
python test_smoke.py
```

O segundo comando verifica se está tudo bem e deve terminar com `all checks passed`.

`valves.db already exists` is not an error - it means the database is already there and the program is refusing to overwrite it. Good news: skip this step.

`valves.db already exists` não é um erro - quer dizer que a base de dados já lá está e o programa recusa-se a escrever por cima. Boa notícia: salte este passo.

8. When something goes wrong

The message is printed in English by Windows and by Python, so it is shown here as you will see it on screen.

8. Quando alguma coisa corre mal

A mensagem é escrita em inglês pelo Windows e pelo Python, por isso aparece aqui tal como a verá no ecrã.

```
SyntaxError: invalid syntax
NameError: name 'bash' is not defined
```

You are typing into the Python window (the one with `>>>`). Type `exit()`, press Enter, and start again from step 6a in the Command Prompt.

Está a escrever na janela do Python (a que tem `>>>`). Escreva `exit()`, carregue em Enter e recomece no passo 6a, na Linha de Comandos.

```
'python' is not recognized as an internal or external command
```

Use `py valves_gui.py` instead. If that also fails, reinstall Python and tick **Add python.exe to PATH** on the first screen of the installer.

Use antes `py valves_gui.py`. Se também falhar, reinstale o Python e marque **Add python.exe to PATH** no primeiro ecrã do instalador.

```
The Microsoft Store opens instead of Python
```

Windows is intercepting the name. Open **Settings > Apps > Advanced app settings > App execution aliases** and turn **off** the two entries for `python.exe` and `python3.exe`. Or simply use `py`, which is never intercepted.

O Windows está a interceptar o nome. Abra **Definições > Aplicações > Definições avançadas > Aliases de execução de aplicações** e **desligue** as duas entradas de `python.exe` e `python3.exe`. Ou use simplesmente `py`, que nunca é interceptado.

```
The system cannot find the path specified
```

The folder name in your `cd` command does not match the real one. Copy the exact path from the File Explorer address bar. If the files are on another drive, use `cd /d D:\valve-inventory` - without `/d` the drive does not change.

O nome da pasta no seu comando `cd` não corresponde ao real. Copie o caminho exacto da barra de endereço do Explorador de Ficheiros. Se os ficheiros estiverem noutra unidade, use `cd /d D:\valve-inventory` - sem `/d` a unidade não muda.

```
can't open file '...valves_gui.py': [Errno 2] No such file or directory
```

You are in the wrong folder. Type `dir` and press Enter: if `valves_gui.py` is not in the list, repeat step 6b.

Está na pasta errada. Escreva `dir` e carregue em Enter: se `valves_gui.py` não estiver na lista, repita o passo 6b.

```
ModuleNotFoundError: No module named 'tkinter'
```

Rare on Windows. Reinstall Python and make sure **tk/tk and IDLE** is ticked in the optional features screen.

Raro no Windows. Reinstale o Python e certifique-se de que **tk/tk and IDLE** está marcado no ecrã das funcionalidades opcionais.

```
ModuleNotFoundError: No module named 'openpyxl'
```

Only needed to export a spreadsheet. Either avoid that menu item, or run `pip install openpyxl` once, in the Command Prompt.

Só é preciso para exportar uma folha de cálculo. Ou evite essa opção do menu, ou execute uma vez `pip install openpyxl` na Linha de Comandos.

```
The window opens and closes at once, or nothing happens
```

Run it from the Command Prompt (step 6) so the error stays on screen instead of vanishing with the window, then read the last line.

Execute-o a partir da Linha de Comandos (passo 6) para que o erro fique no ecrã em vez de desaparecer com a janela, e leia depois a última linha.

9. The rest of the documentation

The docs\ folder has the full manuals, each in both languages. The Portuguese ones end in _PT . pdf:

- INSTALLATION_MANUAL_PT . pdf - installing, on any system.
- USER_MANUAL_PT . pdf - using the program, task by task.
- TECHNICAL_MANUAL_PT . pdf - how it works inside, and the command line.

They are also on the **Ajuda** menu inside the program, which opens the Portuguese version when the interface is in Portuguese.

10. Still stuck?

Send a photograph or a screenshot of the **whole black window** - not just the error line. What was typed before it is usually what explains it. Add:

- the folder you extracted to;
- which step of this guide you had reached;
- whether run . bat worked or not.

Nothing you type in the Command Prompt can damage the collection: valves . db is a single file and you can always copy it somewhere safe first. Experiment freely.

9. A restante documentação

A pasta docs\ tem os manuais completos, cada um nos dois idiomas. Os portugueses terminam em _PT . pdf:

- INSTALLATION_MANUAL_PT . pdf - instalação, em qualquer sistema.
- USER_MANUAL_PT . pdf - utilizar o programa, tarefa a tarefa.
- TECHNICAL_MANUAL_PT . pdf - como funciona por dentro, e a linha de comandos.

Estão também no menu **Ajuda** dentro do programa, que abre a versão portuguesa quando a interface está em português.

10. Ainda com dificuldades?

Envie uma fotografia ou uma captura de **toda a janela preta** - não só da linha do erro. O que foi escrito antes é normalmente o que explica tudo. Acrescente:

- a pasta para onde extraiu;
- em que passo deste guia estava;
- se o run . bat funcionou ou não.

Nada do que escrever na Linha de Comandos pode estragar a colecção: valves . db é um único ficheiro e pode sempre copiá-lo antes para um sítio seguro. Experimente à vontade.

The whole thing, in three lines / Tudo, em três linhas

1. Extract the zip to C:\valve-inventory
Extrair o zip para C:\valve-inventory
2. Double-click run.bat (duplo clique)
3. If that fails: Windows key -> cmd -> Enter, then
Se falhar: tecla Windows -> cmd -> Enter, depois
cd C:\valve-inventory
python valves_gui.py

MIT-licensed and provided without warranty of any kind - see LICENSE. Hobbyist tooling for one attic, not a certified reference: treat every inferred parameter as a lead to check against a real datasheet, especially where lethal voltages are involved.

Licenciado sob a licença MIT e fornecido sem qualquer garantia - ver LICENSE. É uma ferramenta amadora para um sótão, não uma referência certificada: trate cada parâmetro inferido como uma pista a confirmar numa folha de dados real, sobretudo onde há tensões letais.